



セットアップ マニュアル



2021年2月3日

VER 1.2.0

# 動作環境(アプリ要件)

	項目	·····································
必須	OS	Windows 10 64-bit version
必須	GPU	DX10(シェーダーモデル 4.0)の性能を持つグラフィックカード
必須	Memory	8GB 以上(16GB 以上を推奨)
必須	Display	1280×720 px 以上(1920×1280 px を推奨)
任意	Leap Motion Device	
任意	Leap Motion Software	4.1.0(4.0.X の最新版)
任意	USB ポート	Leap Motion を使用する場合は USB 3.0 を推奨
任意	ウェブカメラ	デバイスが認識されていること。
任意	マイク	デバイスが認識されていること。
任意	イヤホン	デバイスが認識されていること。
任意	VGO	独自の 3D モデルを使用する場合に準備します。
任意	VRM	独自の 3D モデルを使用する場合に準備します。
任意	GLB	独自の 3D ステージを使用する場合に準備します。

# セットアップの前に

Leap Motion Software (Controller)は必ずインストールしないといけませんか?

必須ではありません。腕を動かす必要がない場合には Leap Motion Software をインストールせずにアプリを実行し動かすこともできます。

# 利用環境の準備

# 1. Leap Motion のセットアップ

### 1-1. Leap Motion Software のインストール

LEAP MOTION のウェブサイトにアクセスし、Windows 用の Desktop セットアップ アプリをダウンロードします。

https://developer.leapmotion.com/sdk-leap-motion-controller/



Leap Motion Controller



Small. Fast. Accurate. World-class hand tracking for anyone, anywhere.

Step 1 - Download SDK




Download our Kiosk Compatible SDK for using TouchFree 1.1.0

#### ダウンロードした実行ファイル

「Leap\_Motion\_Installer\_v4-2020-release-updates\_public\_win\_x64\_4.1.0+52211\_ah1889.exe」を実行し、Leap Motion Software(Leap Motion Controller)を PC にインストールします。




「次へ」ボタンをクリックします。



セットアップが完了するのを待ちます。



「Launch Browser for VR Setup」のチェックを外して、「完了」ボタンをクリックします。 (チェックを外さずに完了した場合もやり直す必要はありません。)



Windows タスクバーに「Leap Motion Controller」のアイコンが表示されていれば、インストールは完了です。

#### 1-2. Leap Motion Device の接続

Leap Motion デバイスを PC に USB 接続します。



デバイスが正しく認識されると Windows タスクバーの「Leap Motion Controller」のアイコンが緑色になります。

# 2. アプリの実行

アプリをダウンロードし、任意のパスにフォルダーを配置します。

「Vovola.exe」を実行します。

アプリが起動すれば、セットアップは完了です。